


## 1. FFFTP の転送設定


1 FFFTP を起動します。




2 メニューボタン「接続」をクリックして「ホストの設定」を開きます。



3 [新規ホスト]ボタンをクリックします。



- 4 ホストの設定「基本」画面にマイホームページ設定で設定した内容を入力します。  
 入力が終わりましたら[OK]ボタンをクリックします。



**ホストの設定名：**  
 FFFTP で分類するための名前です。  
 分類しやすい言葉を入力してください。

**ホスト名(アドレス)：**  
 ホスト名を入力してください。

**ユーザー名：**  
 サイト名で設定した FTP アカウント名を入力してください。

**パスワード/パスフレーズ：**  
 FTP パスワードを入力してください。

**ローカルの初期フォルダ：**  
 任意のフォルダを指定します。  
 ※指定なしでも設定できますが、作成したホームページデータのあるフォルダを指定しておくと便利です。

**ホストの初期フォルダ：**  
 public\_html と入力してください。


※設定情報は送付されませんので、マイホームページ設定をご確認ください。




以上で転送情報の設定は完了です。

## 2. FFFTP の転送方法


1 [接続] ボタンをクリックします。




2 ホスト一覧画面で接続先のホスト名を選択して[接続]ボタンをクリックします。





3 「暗号化の状態の保存」画面が表示されたら[OK]ボタンをクリックします。



4 Web サーバーへ接続されたことを確認します。お使いの PC (ローカル) にあるファイルは画面左側、接続先の Web サーバー (ホスト) 上のファイルは画面右側に表示されます。




- 5 サーバーに転送したいファイル・フォルダを選択します。[アップロード ] ボタンをクリックします。または左枠内(ローカル)で選択したファイル・フォルダを右枠内(ホスト)へドラッグします。



index.html または index.htm ファイルは Web ページのトップページにあたるファイルです。  
index.html または index.htm ファイルが Web サーバー側に正しくアップロードされていないと、Web ページも表示されませんのでご注意ください。

- 6 転送元(ローカル)と転送先(ホスト)に同じ名前のファイル・フォルダがある場合、確認画面が表示されます。  
※上書きを選択するとファイル・フォルダが更新されます。上書きの場合は「OK」をクリックしてください。



以上で転送は完了です。実際にブラウザで Web ページが表示されるか、確認してください。