

Android(Gmail)の設定方法


1 画面左上にある「≡」マークをクリックし、「アカウント設定」をクリックします。




2 「設定」を選択します



3 「アカウントを追加する」を選択します。



4 メールの設定アップの画面にて「その他」を選択します。



M

メールのセットアップ

Google


Outlook、Hotmail、Live

Yahoo

Exchange と Office 365

その他

5 メールアドレスの追加画面にて追加したいアドレスを入力し、「次へ」を選択します。



M

メールアドレスの追加

メールアドレスを入力
@joetsu.ne.jp

手動設定

次へ

6 メールパスワードを入力します。



M

@joetsu.ne.jp

パスワード


7 アカウント種類の選択の画面にて「個人用 (POP3)」を選択します。

(IMAP にて設定ご希望の場合は IMAP を選択します)



8 受信サーバーの設定画面にて、ユーザー名、パスワード、サーバーを入力し、[次へ](#) をクリックします。

(IMAP で設定する場合も同じ項目を入力します)



ユーザー名 : メールアドレスの@より前の部分
パスワード : メールパスワード
サーバー : mail.jcv.jp
サーバーからメールを削除 : 「受信トレイから削除したとき」
「削除しない」
適当な方を選択ください


9 送信サーバーの設定より、ユーザー名、パスワード、サーバーを入力します。[次へ](#) をクリックします。


(IMAP で設定する場合も同じ項目を入力します)



ユーザー名 : メールアドレスの@より前の部分
パスワード : メールパスワード
サーバー : mail.jcv.jp

- 10** アカウントのオプション画面が表示されます。
お客様のお好みに合わせ設定ください。 [次へ](#) クリックします。







アカウントのオプション

同期頻度:
15分毎 ▼

- メールの着信を知らせる
- このアカウントのメールを同期

- 11** アカウント設定が完了します。
アカウント名、名前はお客様のお好みに合わせて設定ください。





アカウントの設定が完了しました。

アカウント名 (省略可) _____
[redacted]@joetsu.ne.jp

名前 _____
送信メールに表示されます

補足) アカウント切り替え方法

1 アカウントのアイコンをクリックします。



2 切り替えたいアカウントを選択すると切り替わり、受信トレイが表示されます。

