


Microsoft Outlook2013 の設定確認方法


1 Outlook を起動し、「ファイル」をクリックします。



2 「アカウント設定」にマウスを合わせ「アカウント設定(A)」をクリックします。



3 設定を変更したいアカウントをクリックして選択し、「変更(A)」をクリックします。



- 4 アカウント設定画面が表示されたら、下記の情報をもとにメール設定を確認してください。
確認が終わりましたら、「詳細設定(M)」をクリックします。

アカウントの変更 ×

POP と IMAP のアカウント設定
お使いのアカウントのメール サーバーの設定を入力してください。

ユーザー情報

名前(Y):

電子メール アドレス(E):

サーバー情報

アカウントの種類(A):

受信メール サーバー(I):

送信メール サーバー (SMTP)(Q):

メールサーバーへのログオン情報

アカウント名(U):

パスワード(P):

パスワードを保存する(R)

メールサーバーがセキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) に対応している場合には、チェックボックスをオンにしてください(Q)

※画像は POP3 の設定です

アカウント設定のテスト
アカウントをテストして、入力内容が正しいかどうかを確認することをお勧めします。

[次へ] をクリックしたらアカウント設定を自動的にテストする(S)

詳細設定(M)...

< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル

ユーザー情報

- ・名前 : 差出人として相手に通知される部分です。好きなお名前を入力してください。
- ・電子メールアドレス : お使いのメールアドレスを入力してください。

サーバー情報

- ・アカウントの種類 : お客様の状況により POP3 もしくは IMAP が選択されています。
- ・受信メールサーバー : mail.jcv.jp と入力してください。
- ・送信メールサーバー : mail.jcv.jp と入力してください。

メールサーバーへのログオン情報

- ・アカウント名 : メールアカウント(メールアドレスの@より前の部分)を入力してください。
- ・パスワード : メールパスワードを入力してください。
- ・パスワードを保存する : チェックをつけてください。
- ・メールサーバーがセキュリティで保護されたパスワード認証(SPA)に対応している場合には、
チェックボックスをオンにしてください : チェックをつけないでください。

- 5 「インターネット電子メール設定」画面の「全般」項目について、必要であれば枠内の文字を変更してください。

インターネット電子メール設定

全般 送信サーバー 詳細設定

メール アカウント

このアカウントを表す名前を入力してください ("仕事", "Microsoft Mail サーバー" など)(N)

helpdesk@joetsu.ne.jp

その他のユーザー情報

組織(O):

返信電子メール(R):

OK キャンセル

ここは分類用の名前です。仕事用やプライベートなど分類しやすい言葉を入力してください。

- 6 インターネット電子メール画面にて、「送信サーバー」タブをクリックします
「送信サーバー(SMTP)には認証が必要(O)」にチェックがついているか確認します。
「受信メールサーバーと同じ設定を使用する(U)」にチェックがついているか確認します。

インターネット電子メール設定

全般 送信サーバー 詳細設定

送信サーバー (SMTP) は認証が必要(O)

受信メール サーバーと同じ設定を使用する(U)

次のアカウントとパスワードでログオンする(L)

アカウント名(N):

パスワード(P):

パスワードを保存する(R)

セキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) に対応(Q)

メールを送信する前に受信メール サーバーにログオンする(I)

OK キャンセル

- 7 インターネット電子メール設定画面にて、「詳細設定」タブをクリックします。
 下記内容をもとに設定を確認してください。確認が終了したら「OK」ボタンをクリックします。

インターネット電子メール設定

全般 送信サーバー **詳細設定** ※画像は POP3 の設定です

サーバーのポート番号

受信サーバー (POP3)(I): 995 標準設定(D)

このサーバーは暗号化された接続 (SSL) が必要(E)

送信サーバー (SMTP)(Q): 587

使用する暗号化接続の種類(C): 自動

サーバーのタイムアウト(I)

短い 長い 1分

配信

サーバーにメッセージのコピーを置く(L)

サーバーから削除する(R) 14 日後

[削除済みアイテム] から削除されたら、サーバーから削除(M)

OK キャンセル

POP3 設定

受信サーバー(POP3) : 995
 このサーバーでは暗号化された接続(SSL/TLS)が必要(E) : チェックをつけます

送信サーバー(SMTP) : 587
 使用する暗号化接続の種類 : 自動

IMAP 設定

受信サーバー(IMAP) : 993
 使用する暗号化接続の種類 : SSL/TLS

送信サーバー(SMTP) : 587
 使用する暗号化接続の種類 : 自動

- 8 アカウントの変更画面で「次へ」をクリックします。

アカウントの変更

POPとIMAPのアカウント設定
 お使いのアカウントのメールサーバーの設定を入力してください。

※画像は POP3 の設定です

ユーザー情報
 名前(Y): ヘルプデスク
 電子メール アドレス(E): helpdesk@joetsu.ne.jp

サーバー情報
 アカウントの種類(A): POP3
 受信メール サーバー(I): mail.jcv.jp
 送信メール サーバー (SMTP)(Q): mail.jcv.jp

メールサーバーへのログオン情報
 アカウント名(U): helpdesk
 パスワード(P): *****
 パスワードを保存する(R)

メールサーバーがセキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) に対応している場合には、チェックボックスをオンにしてください(Q)

アカウント設定のテスト
 アカウントをテストして、入力内容が正しいかどうかを確認することをお勧めします。

アカウント設定のテスト(T)
 [次へ] をクリックしたらアカウント設定を自動的にテストする(S)

テスト アカウント設定
 すべてのテストが完了しました。[閉じる] をクリックして続行してください。

タスク	エラー	状況
受信メールサーバー (POP3) へのログオン		完了
テスト電子メールメッセージの送信		完了

< 戻る(B) **次へ(N) >** キャンセル

閉じる(C)

「次へ」をクリックした後、テスト アカウント設定の画面が表示されます。
 受信・送信ともにタスクが完了したことを確認し、「閉じる」をクリックします。
 ※タスクが失敗する場合、アカウント設定の画面へ戻って入力内容を確認してください。

9 「完了」をクリックします。



10 「閉じる」をクリックし画面を閉じます。

