

Android(Gmail)の設定方法


1 画面左上にある「≡」マークをクリックし、「アカウント設定」をクリックします。




2 「設定」を選択します



3 「アカウントを追加する」を選択します。



- 4 メールのセットアップの画面にて「その他」を選択します。



メールのセットアップ

Google


Outlook、Hotmail、Live

Yahoo

Exchange と Office 365

その他

- 5 メールアドレスの追加画面にて追加したいアドレスを入力し、「次へ」を選択します。



メールアドレスの追加

メールアドレスを入力
@joetsu.ne.jp

手動設定

次へ

- 6 アカウント種類の選択の画面にて「個人用 (IMAP)」を選択します。



@joetsu.ne.jp

このアカウントの種類を選択します


個人用 (POP3)

個人用 (IMAP)

7 メールパスワードを入力します。



8 受信サーバーの設定画面にて、ユーザー名、パスワード、サーバーを入力し、[次へ](#) をクリックします。



ユーザー名 : メールアドレスの@より前の部分
パスワード : メールパスワード
サーバー : mail.jcv.jp

9 送信サーバーの設定より、ユーザー名、パスワード、サーバーを入力します。[次へ](#) をクリックします。



ユーザー名 : メールアドレスの@より前の部分
パスワード : メールパスワード
サーバー : mail.jcv.jp

- 10** アカウントのオプション画面が表示されます。
お客様のお好みに合わせ設定ください。 [次へ](#) クリックします。







アカウントのオプション

同期頻度:
15分毎 ▼

- ☒ メールの着信を知らせる
- ☒ このアカウントのメールを同期
- ☒ Wi-Fiへの接続時に添付ファイルを自動的にダウンロードする

- 11** アカウント設定が完了します。
アカウント名、名前はお客様のお好みに合わせて設定ください。





アカウントの設定が完了しました。

アカウント名 (省略可)

名前

送信メールに表示されます

●アカウント切り替え方法

1 アカウントのアイコンをクリックします。



2 切り替えたいアカウントを選択すると切り替わり、受信トレイが表示されます。

