


## Thunderbird の設定方法

1 画面右上にある「三」マークをクリックし、アカウント設定をクリックします。



2 「アカウント操作」をクリックし、「メールアカウントを追加」をクリックします。



3 お名前、メールアドレス、パスワードを入力したら、「手動設定」をクリックします。

既存のメールアドレスのセットアップ

現在のメールアドレスを入力してください

あなたのお名前(N):	ヘルプデスク
メールアドレス(E):	helpdesk@joetsu.ne.jp
パスワード(P):	●●●●●●●●
	<input checked="" type="checkbox"/> パスワードを記憶する(M)

手動設定(M)...
キャンセル(A)
続ける(C)

**あなたのお名前 :**  
 差出人として相手に通知される部分です。  
 お好きなお名前を入力してください。

**メール アドレス :**  
 お使いのメールアドレスを入力してください。

**パスワード :**  
 メールパスワードを入力してください。  
 ※「パスワードを記憶する」にチェックをつけてください。

4 ウィンドウ下部にサーバーの詳細設定が表示されるので、各項目を以下のように選択してください。設定が終わりましたら「完了」をクリックします。

	受信サーバー	送信サーバー
プロトコル:	POP3	SMTP
サーバー:	mail.jcv.jp	mail.jcv.jp
ポート番号:	995	587
SSL:	SSL/TLS	STARTTLS
認証方式:	通常のパスワード認証	通常のパスワード認証
ユーザー名:	helpdesk	helpdesk

[詳細設定\(A\)](#)

キャンセル(A)
再テスト(I)
完了(D)

### 受信サーバー

- ・サーバーの種類 : POP3
- ・サーバーのホスト名 : mail.jcv.jp
- ・ポート番号 : 995
- ・SSL : SSL/TLS
- ・認証方式 : 通常のパスワード認証

### 送信サーバー

- ・サーバーの種類 : SMTP
- ・サーバーのホスト名 : mail.jcv.jp
- ・ポート番号 : 587
- ・SSL : STARTTLS
- ・認証方式 : 通常のパスワード認証

### ユーザー名

- ・受信サーバー : メールアドレスの@より前の部分
- ・送信サーバー : メールアドレスの@より前の部分

**5** 以上でアカウントの追加は完了です。