

## Microsoft Outlook (Office 365)の設定方法


1 追加するメールアドレスを入力します。



2 「詳細オプション」をクリックし、「自分で自分のアカウントを手動で設定」にチェックを入れ、「接続」をクリックします。



3 「POP」をクリックします。



- 4 「POP アカウントの設定」のパスワード欄にメールパスワードを入力し、「接続」をクリックします。




POP アカウントの設定  
●●●●● @joetsu.ne.jp (別のユーザー)

パスワード  
\*\*\*\*\*

前に戻る 接続



「インターネットセキュリティ警告」が表示された場合、[こちらをクリック](#)してください。



5 メールアカウント情報を入力します。

POP アカウントの設定  
●●●●●● @joetsu.ne.jp (別のユーザー)

受信メール  
サーバー mail.jcv.jp ポート 995  
 このサーバーでは暗号化された接続 (SSL/TLS) が必要  
 セキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) でのログインが必要

送信メール  
サーバー mail.jcv.jp ポート 587  
暗号化方法 自動  
 セキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) でのログインが必要

メッセージ配信  
 既存のデータファイルを使用  
参照...

前に戻る 次へ

赤で囲んだ部分を以下のように入力(もしくは選択)し、「次へ」をクリックします。

■受信メール

サーバー : 「mail.jcv.jp」を入力します。

ポート : 「995」を入力します。

「このサーバーでは暗号化された接続 (SSL/TLS) が必要」に  チェックを入れます。

■送信メール

サーバー : 「mail.jcv.jp」を入力します。

ポート : 「587」を入力します。

暗号化方法 : 「自動」を選択します。

6 再度パスワードを入力し、「接続」をクリックします。

POP アカウントの設定  
●●●● @joetsu.ne.jp (別のユーザー)

パスワード  
\*\*\*\*\*

前に戻る 接続

Outlook

●●●● @joetsu.ne.jp を追加しています


準備しています

**7** ユーザー名を修正します。

「ユーザー名」欄には、メールアドレスが既に入力されています。

@より前の部分のみを残し、@以降を消してください。

「OK」ボタンを押します。



**8** セットアップは以上で終わりです。「完了」ボタンを押して、開いている画面を閉じてください。

