



Microsoft Outlook (Office 365)の設定方法 ※IMAP

Outlook を起動します。



1 「ファイル」をクリックします



2 アカウント情報の画面が表示されます。

「アカウント設定」をクリック後、表示されたメニューから「プロフィールの管理(O)」をクリックします。



3 メール設定の画面が表示されます。「電子メール アカウント(E)」をクリックします。




4 アカウント設定の画面が表示されます。「新規(N)」をクリックします。



5 アカウントの追加画面が表示されます。

「自分で電子メールやその他のサービスを使うための設定をする(手動設定)(M)」を選択し、「次へ」をクリックします。



6 「POP または IMAP(P)」を選択し、「次へ」をクリックします。

アカウントの追加

アカウントタイプの選択

Office 365(F)
Office 365 アカウントの自動設定

メール アドレス(E):
例: daiki@contoso.com

POP または IMAP(P)
POP または IMAP 電子メール アカウントの詳細設定

Exchange ActiveSync(A)
Exchange ActiveSync を使用するサービスの詳細設定

< 戻る(B) **次へ(N) >** キャンセル ヘルプ

7 アカウント設定画面の書く欄へ下記の情報をもとに、メール情報を入力してください。
入力が終わりましたら、「詳細設定(M)」をクリックします。

アカウントの追加

POP と IMAP のアカウント設定
お使いのアカウントのメール サーバーの設定を入力してください。

ユーザー情報

名前(Y):

電子メール アドレス(E):

サーバー情報

アカウントの種類(A):

受信メール サーバー(I):

送信メール サーバー (SMTP)(Q):

メールサーバーへのログオン情報

アカウント名(U):

パスワード(P):

パスワードを保存する(R)

メールサーバーがセキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) に対応している場合には、チェックボックスをオンにしてください(Q)

アカウント設定のテスト

アカウントをテストして、入力内容が正しいかどうかを確認することをお勧めします。

アカウント設定のテスト(I)

[次へ] をクリックしたらアカウント設定を自動的にテストする(S)

オフラインにしておくメール:

詳細設定(M)...

ユーザー情報

- ・名前 : 差出人として相手に通知される部分です。好きなお名前を入力してください。
- ・電子メールアドレス : お使いのメールアドレスを入力してください。

サーバー情報

- ・アカウントの種類 : IMAP を選択してください。
- ・受信メールサーバー : mail.jcv.jp と入力してください。
- ・送信メールサーバー : mail.jcv.jp と入力してください。

メールサーバーへのログオン情報

- ・アカウント名 : メールアカウント(メールアドレスの@より前の部分)を入力してください。
- ・パスワード : メールパスワードを入力してください。
- ・パスワードを保存する : チェックをつけてください。
- ・メールサーバーがセキュリティで保護されたパスワード認証(SPA)に対応している場合には、
チェックボックスをオンにしてください : チェックをつけないでください

- 8 インターネット電子メール画面で、「送信サーバー」タブをクリックします
「送信サーバー(SMTP)には認証が必要(O)」にチェックを付けます。
「受信メールサーバーと同じ設定を使用する(U)」にチェックを付けます

インターネット電子メール設定

全般 **送信サーバー** 詳細設定

送信サーバー (SMTP) は認証が必要(O)

受信メール サーバーと同じ設定を使用する(U)

次のアカウントとパスワードでログオンする(L)

アカウント名(N):

パスワード(P):

パスワードを保存する(R)

セキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) に対応(O)

OK キャンセル

- 9 インターネット電子メール設定画面にて、「詳細設定」タブをクリックします。
サーバーのポート番号と使用する暗号化接続の種類を以下の通りに設定し、「OK」をクリックします

インターネット電子メール設定

全般 送信サーバー **詳細設定**

サーバーのポート番号

受信サーバー (IMAP)(I): 標準設定(D)

使用する暗号化接続の種類(E):

送信サーバー (SMTP)(O):

使用する暗号化接続の種類(C):

サーバーのタイムアウト(T)

短い 長い 1分

フォルダー

ルートフォルダーのパス(E):

送信済みアイテム

送信済みアイテムのコピーを保存しない(D)

削除済みアイテム

アイテムを削除対象としてマークするが、自動的に移動しない(K)
削除対象としてマークされたアイテムは、メールボックス内のアイテムが消去されたときに完全に削除されます。

オンライン中にフォルダーを切り替えたらアイテムを消去する(P)

OK キャンセル

受信サーバー(IMAP)

ポート番号: 993

使用する暗号化接続の種類: SSL/TLS

送信サーバー(SMTP)

ポート番号: 587

使用する暗号化接続の種類: 自動

10 アカウント設定画面で「次へ」をクリックします。

アカウントの追加

POPとIMAPのアカウント設定
お使いのアカウントのメールサーバーの設定を入力してください。

ユーザー情報
名前(N): ヘルプデスク
電子メール アドレス(E): ●●●@joetsu.ne.jp

サーバー情報
アカウントの種類(A): IMAP
受信メールサーバー(I): mail.jcv.jp
送信メールサーバー (SMTP)(Q): mail.jcv.jp

メールサーバーへのログイン情報
アカウント名(U): ●●●
パスワード(P): ●●●●●●
 パスワードを保存する(B)

アカウント設定のテスト
アカウントをテストして、入力内容が正しいかどうかを確認することをお勧めします。
アカウント設定のテスト(T)
 [次へ] をクリックしたらアカウント設定を自動的にテストする(S)

オフラインにしておくメール: すべて

メールサーバーがセキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) に対応している場合には、チェックボックスをオンにしてください(Q)

詳細設定(M)...

< 戻る(B) **次へ(N) >** キャンセル ヘルプ

「次へ」をクリックした後、アカウント設定のテスト画面が表示されます。

受信・送信ともにタスクが完了したことを確認し、「閉じる」をクリックします。

※タスクが失敗する場合、アカウント設定の画面へ戻って入力内容を確認してください。

テストアカウント設定

すべてのテストが完了しました。[閉じる] をクリックして続行してください。

中止(S)

閉じる(C)

タスク エラー

タスク	状況
✓ 受信メールサーバー (IMAP) へのログイン	完了
✓ テスト電子メールメッセージの送信	完了

11 「すべて完了しました」の画面になりましたらセットアップは完了です。

「完了」のボタンを押して、開いている画面を閉じてください。

アカウントの追加

すべて完了しました

アカウントのセットアップに必要な情報がすべて入力されました。

Outlook Mobile をスマートフォンにも設定する(S)

別のアカウントの追加(A)...

< 戻る(B) **完了** ヘルプ