


iPhone / iPad(iOS 14)の設定方法 ※IMAP

1 「設定」をタップします



2 「メール」をタップします




3 「アカウント」をタップします



4 「アカウントを追加」をタップします



5 「その他」をタップします



6 「メールアカウントを追加」をタップします



7 メールアカウント情報を入力します

キャンセル 新規アカウント 次へ

名前 *****

メール ***** @ joetsu.ne.jp

パスワード ●●●●●●

説明 joetsu.ne.jp

- 名前 : 送信者として相手に通知される名前
- メール : メールアドレス
- パスワード : メールパスワード
- 説明 : 受信トレイやアカウントの一覧に表示されるアカウント名

入力が完了したら「次へ」をタップします

8 引き続きメールアカウント情報を入力します

キャンセル 新規アカウント 次へ

1 IMAP POP

名前 *****

メール ***** @joetsu.ne.jp

説明 joetsu.ne.jp

受信メールサーバ

2

ホスト名 mail.jcv.jp

ユーザ名 *****

パスワード ●●●●●●

送信メールサーバ


3

ホスト名 mail.jcv.jp

ユーザ名 *****

パスワード ●●●●●●

4

- ① 「IMAP」を選択
 - ② 、③ 受信送信メールサーバ
 - ホスト名 : mail.jcv.jp
 - ユーザー名 : メールアドレスの@より前
 - パスワード : メールパスワード
 - ④ 入力が完了したら「次へ」をタップします
- 「新規アカウント」の表示が  検証中 へ 変わります




「検証中」から画面が進まない場合

「設定」アプリを一度終了し、アプリの再起動を行ってください。

「'joetsu.ne.jp'のパスワードが指定されていません」または
「メールを取得できません」と表示される場合


設定項目に誤りがある可能性があります。

「OK」をタップし設定を確認してください。



⑨ 入力内容に問題がなければ、各項目に✓が付き自動的に画面へ切り替わるので「保存」をタップします。セットアップは以上です。

新規アカウント		
名前	*****	✓
メール	*****@joetsu.ne.jp	✓
説明	joetsu.ne.jp	✓
受信メールサーバ		
ホスト名	mail.jcv.jp	✓
ユーザ名	*****	✓
パスワード	●●●●●●	✓
送信メールサーバ		
ホスト名	mail.jcv.jp	✓
ユーザ名	*****	✓
パスワード	●●●●●●	✓



キャンセル		IMAP	保存
	メール	<input checked="" type="checkbox"/>	
	メモ	<input type="checkbox"/>	

メールの確認方法

- 10** ホーム画面へ戻り
メールアプリをタップします。



- 11** ①: 受信メールの一覧が表示されます
②: 矢印が下向きに変わり、各フォルダが表示されます

