Mac メール(バージョン 15.0)の設定確認方法

1 「メール」をクリックします



2「環境設定」をクリックします



3 アカウント画面でメールアドレスの確認をします

•••	アカウント					
 	・ ・					
1 ② joetsu.ne.jp ③ joetsu.ne.jp IMAP						
状	□ こう パン・ト としい					
設定	明: joetsu.ne.jp					
メールアドレ	A: test **** @joetsu.ne.jp>					
添付ファイルをダウンロー	ド: 最近使った項目					
□ 大きい添付ファイルを Mail Drop で送信 jCV						
A ✓ * * * * * * @joetsu.ne.jp>						
メールアドレスを編集						

- 【メールアドレスの確認・修正】
 ① IMAP の設定を表示させる
 ② アカウント情報のタブをクリックします
- ③ ᅌ をクリックします
- ④ 「メールアドレスを編集・・・」をクリックします

氏名	メールアドレス
jcv	* * * * @joetsu.ne.jp
+ -	

「メールアドレス」に現在設定されている メールアドレスが表示されます 確認・修正したら「OK」をクリックします

4	メールサーバの確認をします						
	アカウント情報 メールボックスの特性 サーバ設定						
	受信用メール	サーバ (POP)	※画像は POP3 Ø	D設定です			
2	ユーザ名:	* * * *					
	パスワード:	•••••					
	ホスト名:	mail.jcv.jp					
	3						
	ポート:	995		✓ TLS/SSL を使用			
	認証:	パスワード		0			
		POP の詳細設定					
	送信用メール	サーバ (SMTP)					
	アカウント:	joetsu.ne.jp					
2	ユーザ名:	***					
	パスワード:	•••••					
	ホスト名:	mail.jcv.jp					
		接続設定を自動的に管理					
	ポート:	587		✓ TLS/SSLを使用			
	認証:	パスワード		•			











5 4の画面へ戻ります。

設定を修正している場合に「保存」が表示されますのでクリックします。

「サーバ設定を確認中」の画面が表示されます。表示が消えましたら設定変更は完了です。

	アカウント情報 メールポックスの特性 サーバ設定]	
受信用メール	_{レサーバ (POP)} ※画像は POP3 の	設定です		
ユーザ名:	* * * *			
パスワード:	•••••			
ホスト名:	mail.jcv.jp			
	接続設定を自動的に管理			
ポート:	995	✓ TLS/SSLを使用		
認証:	パスワード	8		
	POP の詳細設定			
送信用メール	レサーバ (SMTP)			
アカウント:	****	0		
ユーザ名:	* * * *			
パスワード:	•••••			
ホスト名:	mail.jcv.jp			
	接続設定を自動的に管理			
ポート:	587	✓ TLS/SSLを使用		
認証:	「パスワード	0	N	サーバ設定を確認中
		保存		21×

※「アカウント名またはパスワードを確認できません」または

「アカウント"joetsu.ne.jp"に接続できません」と表示される場合

	アカウント"joo ユーザ*jcv-test4' パスワード:	etsu.ne.jp 'に接続できません。 "のパスワードを入力してください。 ****
アカウント名またはパスワードを確認 できません。 OK	?	キャンセル OK
設定項目に誤りがある可能性があ パスワードの入れ直しや他の設定	5ります。 Eを確認してください。	