<u>Android(Gmail)の設定方法</u>

1 画面左上にある「≡」マークをクリックし、「アカウント設定」をクリックします。



2 「設定」を選択します



3「アカウントを追加する」を選択します。

← 設定	
全般設定	
@gmail.com	
アカウントを追加する	

4 メールのセットアップの画面にて「その他」を選択します。

► ⊁-	-ルのセットアップ
G	Google
0	Outlook、Hotmail、Live
\searrow	Yahoo
	Exchange と Office 365
	その他

5 メールアドレスの追加画面にて追加したいアドレスを入力し、「次へ」を選択します。

M	
メールアドレスの追加	
メールアドレスを入力 @joetsu.ne.jp	
手動設定	次へ

6 メールパスワードを入力します。

Μ	
@joetsu.ne.jp	
パスワード	0

7 アカウント種類の選択の画面にて「個人用(POP3)」を選択します。

(IMAP にて設定ご希望の場合は IMAP を選択します)

► @joetsu.ne.jp	
このアカウントの種類を選択します 個人用 (POP3)	
個人用(IMAP)	

8 受信サーバーの設定画面にて、ユーザー名、パスワード、サーバーを入力し、 ∞へ をクリックします。 (IMAP で設定する場合も同じ項目を入力します)

M	
受信サーバーの設定	
ューザー& メールアドレスの@より前の部分	
/taŋ-к 	ユーザー名 :メールアドレスの@より前の部分 パスワード :メールパスワード
サーパー mail.jcv.jp	サーバー :mail.jcv.jp サーバーからメールを削除 :「受信トレイから削除したとき」 「削除しない」 適当な方を選択ください

9 送信サーバーの設定より、ユーザー名、パスワード、サーバーを入力します。 ※へ をクリックします。
 (IMAP で設定する場合も同じ項目を入力します)

M	
送信サーバーの設定	
ログインが必要	•
ューザー名 メールアドレスの@より前の部分	
パスワード	0 ~
	^
smtp サーバー mail.jcv.jp	

 10
 アカウントのオプション画面が表示されます。

 お客様のお好みに合わせ設定ください。
 パへ

 クリックします。

M	
アカウントのオプション ^{同期頻度:} 15分毎 ・	
\checkmark	メールの着信を知らせる
	このアカウントのメールを同期

11 アカウント設定が完了します。

アカウント名、名前はお客様のお好みに合わせて設定ください。

M	
アカウントの設定が完了しまし た。	
アカウント名(省略可) @joetsu.ne.jp	
名前 送信メールに表示されます	

●アカウント切り替え方法

1 アカウントのアイコンをクリックします。



2 切り替えたいアカウントを選択すると切り替わり、受信トレイが表示されます。

×	Google
	@joetsu.ne.jp
	@gmail.com
å	別のアカウントを追加
2¢	このデバイスのアカウントを管理
	プライバシー ポリシー ・ 利用規約